

Uživatelská příručka  
**MarushkaPhoto**



**GEOVAP**

# OBSAH

1	ZAČÍNÁME.....	1
---	---------------	---

## 1 Začínáme

Spustíme aplikaci, nahoře jsou souřadnice aktuální pozice zařízení, přesnost měření a mapový symbol, který bude umístěn do mapy.

Mapový symbol je aktivní, klikem na něj se dostaneme do nabídky všech dostupných symbolů v rámci projektu. Uprostřed hlavní stránky aplikace je snímaná scéna fotoaparátem zařízení, dole potom textové pole pro pořízení poznámky a tlačítko nastavení aplikace [...].




Po prvním spuštění nastavíme aplikaci stiskem tlačítka vpravo dole na hlavní stránce.




URL služby nám dodá poskytovatel. Můžeme ji buď ručně vyplnit, nebo vybrat ze seznamu zveřejněných služeb pro aplikaci MarushkaPhoto tlačítkem [...].

Služby, které jsou označeny „Stop“ symbolem, jsou dostupné, ale jsou územně vymezené a neakceptují obrázky z vaší aktuální pozice (jste mimo území zájmu dané služby).



Tlačítko [Test] na stránce nastavení slouží k ověření komunikace vašeho zařízení s aplikačním serverem. Tato funkce je automaticky vyvolána po výběru služby ze seznamu.




Kromě veřejné služby může služba podléhat ověření (nastavuje správce služby), potom musíme vyplnit přihlašovací údaje Uživatel/Heslo.



Další možností je služba typu „Cloud“, v tomto případě je nutné vyplnit ještě vrstvu a její atribut pro poznámku.




Mapový symbol vybereme buď na stránce nastavení, nebo přímo na hlavní stránce aplikace klikem na jeho obrázek vpravo nahoře.



A dále už můžeme po napsání krátké poznámky fotit. Používáme přímo tlačítko fotoaparátu na vašem zařízení.



V případě, že vaše zařízení signalizuje horší přesnost, než je uvedena na stránce nastavení, provedeme korekci pozice v mapě. Posouváme mapu, pozice umístění je ve středu mapy vyznačena červeným kolečkem.



Po stisku tlačítka OK je obrázek uložen do databáze projektu. Administrátor mapové vrstvy je o této akci vyrozuměn notifikačním e-mailem.

K vizualizaci slouží mapová aplikace Marushka®.

